

Instrukcja instalacji

Pliki instalacyjne

1. „setup_control.exe” - konsola zarządzania
2. „setup_client.exe” - klient USB Lock

Instalacja

Krok 1: Instalacja konsoli zarządzania

Zainstaluj konsolę korzystając z konta o uprawnieniach administracyjnych na komputerze, z którego będziesz zarządzał ochroną.



1. Uruchom plik **setup_control.exe**
2. Podaj (opcjonalnie) numer portu do komunikacji z konsolą:
 - pozostawienie pustego pola spowoduje, że wybrany zostanie port 3100 (wersja Demo używa tego portu)
 - jeśli nie zdefiniujesz innego numeru portu dla konsoli, pozostaw to pole puste także podczas instalacji klientów.
 - jeśli ustawisz inny numer portu w konsoli, taki sam numer ustaw dla klientów.
3. Dokończ proces instalacji. Zaleca się pozostawienie włączonej opcji utworzenia ikony startu programu na pasku szybkiego uruchamiania.

Krok 2: Uruchomienie konsoli

1. Dostęp do programu uzyskujesz na jeden z dwóch sposobów:
 - a. klikając w menu Start/Programy/USB Lock RP/Start USB Lock RP
 - b. klikając trójkolorową ikonę Advanced Systems na pasku szybkiego uruchamiania
2. Wprowadź hasło i kliknij OK
(hasło początkowe otrzymujesz z programem; w wersji testowej brzmi ono: usbLOCKRpE)
3. Panel kontrolny pokazuje nazwę komputera, jego adres IP i numer portu komunikacyjnego.

Ważne: zanotuj nazwę komputera lub adres IP i trzymaj tę informację pod ręką, ponieważ będzie wymagana podczas instalacji oprogramowania klienckiego. Możesz użyć dowolnie: nazwy lub adresu IP. Przy dynamicznej konfiguracji adresów IP, albo jeśli nie jesteś pewien, powinieneś wykorzystać nazwę komputera.

Krok 3: Instalacja klientów

Instalacja klientów wymaga uprawnień administracyjnych na kontrolowanych komputerach.



1. Uruchom plik **setup_client.exe** na komputerze klienckim.
Uwaga: Plik warto zapisać w udostępnionym folderze i stamtąd uruchamiać na każdym kliencie (będąc zalogowanym jako administrator)
2. Podczas instalacji wpisz zapisaną nazwę komputera administracyjnego lub jego adres IP (wymagane).
3. Opcjonalnie wpisz numer portu, jaki ustawiłeś w konsoli, lub pozostaw pole puste.
4. Kontynuuj aż do zakończenia instalacji.
5. Możesz zrestartować komputer i zalogować się jako normalny użytkownik (nie wymagane).

Po zainstalowaniu klient natychmiast ustanawia połączenie z konsolą (stacja pojawi się na liście zalogowanych komputerów i od tej pory możliwa będzie implementacja ochrony).

USB LOCK RP umożliwia zdalne uaktualnianie stacji klienckich