

# USB Lock RP

## Instrukcja instalacji

### 30-dniowa wersja demonstracyjna

Program pozwala na zdalne zarządzanie ochroną maksymalnie 5 komputerów w sieci przy pomocy jednej konsoli administracyjnej (Control) zainstalowanej na dowolnej stacji lub serwerze.

**Uwaga: Po zakończeniu testów aplikacje klienckie mogą być zdalnie odinstalowane bezpośrednio z konsoli (Konsola będzie dawała możliwość odinstalowania klientów przez jeden dodatkowy dzień po wygaśnięciu wersji demo)**

### Instalacja:

#### Krok 1: Instalacja konsoli Control

Zainstaluj konsolę na koncie z uprawnieniami administratora na komputerze, z którego będziesz zarządzał ochroną podczas testów.



1. Uruchom plik **setup\_control.exe**
2. Podaj (opcjonalnie) numer portu do komunikacji z konsolą:
  - pozostawienie pustego pola spowoduje, że wybrany zostanie port 3100.
  - jeśli nie zdefiniujesz innego numeru portu dla konsoli, pozostaw to pole puste także podczas instalacji klientów.
  - jeśli ustawisz inny numer portu w konsoli, taki sam numer ustaw dla klientów.
3. Dokończ proces instalacji. Zaleca się pozostawienie włączonej opcji utworzenia ikony startu programu na pasku szybkiego uruchamiania.

#### Krok 2: Uruchomienie konsoli

1. Dostęp do programu uzyskujesz na jeden z dwóch sposobów:
  - a. klikając w menu Start/Programy/USB Lock RP/Start USB Lock RP
  - b. klikając trójkolorową ikonę Advanced Systems na pasku szybkiego uruchamiania
2. Wprowadź hasło i kliknij OK  
(hasło do wersji testowej brzmi: usbLOCKrp)

3. Panel kontrolny pokazuje nazwę komputera administracyjnego, jego adres IP i numer portu komunikacyjnego.

**Ważne:** zanotuj nazwę komputera lub adres IP i trzymaj tę informację pod ręką, ponieważ będzie wymagana podczas instalacji oprogramowania klienckiego. Możesz użyć dowolnie nazwy lub adresu IP. Przy zmiennej konfiguracji sieci, albo jeśli nie jesteś pewien, powinieneś wykorzystać nazwę komputera.

#### Krok 3: Instalacja klientów

Wymagana jest instalacja z uprawnieniami administratora na komputerze klienckim.


Poniższy opis objaśnia sposób ręcznej instalacji klientów:



1. Uruchom plik **setup\_client.exe** na komputerze, który będzie objęty ochroną.  
Uwaga: Możesz zapisać plik w udostępnionym folderze i uruchamiać z każdego klienta (zalogowany jako administrator)
2. Przy instalacji wpisz zapisaną nazwę komputera z konsolą lub jego adres IP (wymagane).
3. Opcjonalnie wpisz numer portu, jaki ustawiłeś w konsoli, lub pozostaw pole puste.
4. Kontynuuj aż do zakończenia instalacji.
5. Możesz zrestartować komputer i zalogować się jako normalny użytkownik (nie wymagane).
6. Powtórz instalację na pozostałych komputerach (maksymalnie 5 w wersji testowej).

Po zainstalowaniu klient ustanawia połączenie z konsolą (stacja pojawi się na liście zalogowanych komputerów).

**USB LOCK RP umożliwia zdalne uaktualnianie stacji klienckich (dotyczy wersji od 4.0 wzwyż)**



Global:

www.advansysperu.com  
info@advansysperu.com  
51-1 247-6868

Polska:

www.usblock.pl  
usbblock@marken.com.pl  
058 667-49-49